(証明書発行アプリケーション) 利用者マニュアル

はじめに

このたびは、「(証明書発行アプリケーション)」をご利用いた だき、まことにありがとうございます。

● (証明書発行アプリケーション)をご利用の前に、本書をご覧 になり、正しくお取り扱いください。

取扱説明書(本書)のご使用にあたって

目次



P. 3

ご注意

- 本書の一部、または全部を無断で転載することは、禁止されております。
- ・本書の内容は、将来予告無しに変更する場合があります。
- ・記載されている会社名、製品名およびサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

(証明書発行アプリケーション)利用者マニュアル訂正表

| | 項番 | 版数 | 変更箇所 | | | 変更内容 | |
|--|----|-----|------|---|-----|------|----|
| | | | やしゃ | 章 | 見出し | 概要 | 詳細 |
| | 1 | 1.0 | _ | - | _ | 初版発行 | - |

目次

| はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 (証明書発行アプリケーション)利用者マニュアル訂正表 ・・・2 本書の見かた ・・・・・・・・・・・・・・4 |
|---|
| 1.(証明書発行アプリケーション)インストール |
| 1.1 (証明書発行アプリケーション)のインストール · · · · 6 1.2 アプリケーションの自動更新 · · · · · · · · · · 11 |
| 2. 証明書発行/更新 |
| 2.1 証明書発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・142.2 証明書更新・・・・・・・・・・・・・・・19 |
| 3. 困ったときは |
| 3.1 よくある質問 ・・・・・・・・・・30 3.2 エラーメッセージー覧 |

本書の見かた



1. (証明書発行アプリケーション) インストール

1 (証明書発行アプリケーション) インストール

1.1 (証明書発行アプリケーション)のインストール

注意

- ・本項は、はじめてご利用になるお客様の場合の説明となります。(証明書発行アプリケーション)をインストール済みの場合は、「2. 証明書発行/ 更新」を参照してください。
- 1 (AnserBizSOL)のログイン画面より、「電子証明書発行」ボタンを押下してください。




2 証明書取得認証画面より、「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンを押下します。



3 セキュリティの警告ダイアログが表示されますので、「実行」ボタンを押下してください。



4 (証明書発行アプリケーション)セットアップダイアログが表示されますので、「次へ」ボタンを押下してください。



5 (証明書発行アプリケーション)セットアップダイアログが表示されますので、「(証明書発行アプリケーション)のインストール先」を確認し、「次へ」ボタンを押下してください。


| ## 証明書発行アプリケーション セットアップ — ★ インストール先フォルダー 既定のフォルダー(こインストールするには [次へ] をクリックし、別のフォルダーを選 |
|--|
| 証明書発行アプリケーション のインストール先: [C:\(\partial \text{C:YProgram Files } (x86)\(\partial \text{ 証明書発行\(\partial \text{ Y}\) 変更(C) |
| Z.C.(J) |
| 戻る(B) 次へ(N) キャンセル |

(証明書発行アプリケーション)セットアップダイアログが表示されますので、インストールを開始する場合は、「インストール」ボタンを押下してください。


「は明書発行アプリケーション セットアップ - ×

証明書発行アプリケーション のインストール準備完了


「シストールを開始するには「インストールをからしてください。インストール設定を確認または変更するには「戻る」をクリックしてください。ウィザードを終了するには「キャンセル」をかららしてください。



8 (証明書発行アプリケーション)セットアップダイアログが表示されますので、 インストール完了後「完了」ボタンを押下してください。



9 スタートメニューに「(証明書発行アプリケーション)」がインストールされたことを ご確認ください。




1.2 アプリケーションの自動更新

注意

- ・本項は、(証明書発行アプリケーション)の自動更新についての説明となります。
- 1 (証明書発行アプリケーション)を起動後、新しいバージョンがある場合は新しい バージョンのダウンロード表示がされますので、「ダウンロード」 ボタンを押下してく ださい。




2 新しいバージョンのアプリケーションのダウンロードが完了後、「インストール」ボタンを押下してください。



3 「はい」ボタンを押下後、インストールが開始されます。
本画面が表示されない場合、手順4を実施してください。



4 インストールの完了後、「終了する」ボタンを押下してください。



注意

·「終了する」ボタン押下後にアプリケーションの再起動は自動で行われません。 アプリケーションの再起動を行ってください。



2.1 証明書発行


注意

- ・本項は、すでに(証明書発行アプリケーション)をインストール済みのお客様の場合 の説明となります。インストールが完了していない場合は
 - 「1.1 (証明書発行アプリケーション)のインストール」の手順を実施してください。
- ・(証明書発行アプリケーション)インストール後は、以下のいずれかの方法でアプリケーションを起動することができます。
 - 2.1.1 直接起動する場合
 - 2.1.2 トップページから起動する場合
 - 2.1.3 証明書取得認証画面から起動する場合

2.1.1 直接起動する場合

1 スタートメニューより①の「(証明書発行アプリケーション)」フォルダを開き、②「(証明書発行アプリケーション)」を起動してください。

起動後は「2.1.4 証明書発行」の手順を実施してください。



2.1.2 証明書取得認証画面から起動する場合

1 (AnserBizSOL)の証明書取得認証画面より、「証明書発行アプリ起動」ボタンを押下してください。

起動後は「2.1.4 証明書発行」の手順を実施してください。



注意

・「証明書発行アプリ起動」ボタンを押下後、AnserBizSOLの注意ダイアログと ご利用のブラウザからアプリケーションを開くためのダイアログが表示されます ので「開く」を押下してください。

2.1.3 証明書発行

1 プロキシ認証画面で、プロキシの「ユーザ名」と「パスワード」を入力後、「認証」ボタ ンを押下してください。

本画面が表示されない場合、手順2を実施してください。



注意

・プロキシ認証画面は、以降の操作にて表示されることがあります。 表示された場合は、プロキシの「ユーザ名」と「パスワード」を入力後、 「認証」ボタンを押下してください。 (AnserBizSOL)の「ユーザ名」と「パスワード」ではありませんのでご注意ください。


2 証明書取得メイン画面の「証明書発行」ボタンを押下してください。



3 ログイン画面で、(AnserBizSOL)ログイン時に利用する「ログインID」と「ログインパスワード」を入力後、「認証して発行」ボタンを押下してください。



4 証明書の取得が開始されます。



5 証明書取得完了後、証明書取得結果画面が表示されますので内容を確認後、「閉じる」ボタンを押下してください。



2.2 証明書更新


注意

- ・本項は、すでに発行済みの証明書を更新する手順となります。新規に証明書を発行する場合は「2.1 証明書発行」の手順を実施してください。
- ・本項を実施する前に、インストールが完了していない場合は 「1.1 (証明書発行アプリケーション)のインストール」の手順を実施してください。
- ・(証明書発行アプリケーション)インストール後は、以下のいずれかの方法で アプリケーションを起動することができます。
 - 2.1.1 直接起動する場合
 - 2.1.2 トップページから起動する場合
 - 2.1.3 証明書取得認証画面から起動する場合
 - 2.1.4 証明書更新選択画面から起動する場合

2.2.1 直接起動する場合

1 スタートメニューより①の「(証明書発行アプリケーション)」フォルダを開き、②「(証明書発行アプリケーション)」を起動してください。

起動後は「2.1.5 証明書更新」の手順を実施してください。



2.2.2 トップページから起動する場合

1 (AnserBizSOL)のトップ画面より、「証明書発行アプリ起動」ボタンを押下してください。

起動後は「2.2.5 証明書更新」の手順を実施してください。



2.2.3 証明書取得認証画面から起動する場合

1 (AnserBizSOL)の証明書取得認証画面より、「証明書発行アプリ起動」ボタンを押下してください。

起動後は「2.2.5 証明書更新」の手順を実施してください。



2.2.4 証明書更新選択画面から起動する場合

1 (AnserBizSOL)の証明書更新選択画面より、「証明書発行アプリ起動」ボタンを押下してください。

起動後は「2.2.5 証明書更新」の手順を実施してください。



2.2.5 証明書更新

1 プロキシ認証画面で、プロキシの「ユーザ名」と「パスワード」を入力後、「認証」ボタンを押下してください。

本画面が表示されない場合、手順2を実施してください。



注意

- ・プロキシ認証画面は、以降の操作にて表示されることがあります。 表示された場合は、プロキシの「ユーザ名」と「パスワード」を入力後、 「認証」ボタンを押下してください。 (AnserBizSOL)の「ユーザ名」と「パスワード」ではありませんのでご注意ください。
- ・本画面にて、以下のポップアップが表示された場合はアプリケーションの更新が必要 となりますので、「1.2 アプリケーションの自動更新」の手順を実施してください。

新しいバージョンのソフトウェアがダウンロード可能です。 「ダウンロード」ボタンを押して、最新のソフトウェアをダウンロードしてください。


ダウンロード

2 証明書取得画面の「証明書一覧」から更新したい証明書を選択し、「証明書更新」 ボタンを押下してください。



・証明書を選択時、選択した証明書の色が反転します。 「証明書の便称を行う場合は、更新する証明書をリストから選び、「証明書更新」ボタンを押してください。 「CN=R2user101 A001 20211104221513970170, OU=(TEST)ANSER-WEB(BizSOL) TEST CA - G4, O=(TEST)NTT DATA COR CN=R1user100 A002 20211104215135250169, OU=(TEST)ANSER-WEB(BizSOL) TEST CA - G4, O=(TEST)NTT DATA COR CN=R1user100 A002 20211104215135250169, OU=(TEST)ANSER-WEB(BizSOL) TEST CA - G4, O=(TEST)NTT DATA COR Exhauser Construction Construction

3 ログイン画面で、(AnserBizSOL)ログイン時に利用する「ログインパスワード」 を入力後、「認証」ボタンを押下してください。



4 トランザクション認証画面に表示された「二次元コード」をトランザクション認証用トークンにて読み取り、トランザクション認証用トークンに表示された「トランザクション認証番号」を入力し、「認証」ボタンを押下してください。 押下後は手順5を実施してください。

本画面が表示されない場合、手順5を実施してください。

| お手持ちのトークンで二次元コードトークンに表示されたトランザクショ | を読み取ってください。 ン認証番号を入力の上、「認証」ボタンを押してください。 | |
|-----------------------------------|--|--|
| トランザクション認証 | | |
| トランザクション認証番号 | | |
| | | |

5 ワンタイムパスワード認証画面の「ワンタイムパスワード」を入力後、「認証」ボタンを押下してください。

押下後は手順7を実施してください。

本画面が表示されない場合、手順6を実施してください。



「ワンタイムパスワード認証(時刻同期)画面の「ワンタイムパスワード(現在)」と「ワンタイムパスワード(1分後)」を入力後、「認証」ボタンを押下してください。 押下後は手順7を実施してください。

本画面が表示されない場合、手順7を実施してください。




7 追加認証画面の「回答」を入力後、「認証」ボタンを押下してください。 押下後は手順8を参照してください。

本画面が表示されない場合、手順8を実施してください。



8 証明書の取得が開始されます。



9 証明書取得完了後、証明書取得結果画面が表示されますので内容を確認後、「閉じる」ボタンを押下してください。



注意

・アプリケーションから証明書を取得後にそのままブラウザの操作を再開すると、 アプリケーションがログインを行っているためにブラウザ側はエラーになります。 エラーが発生した場合はブラウザ画面とアプリケーションを一度閉じて、 再度ログイン画面よりログインしてください。

3.困ったときは

3.1 よくある質問

3.1.1 証明書について

Q

Α

証明書の有効期限とは何ですか。

証明書は一度取得するといつまでも使える訳ではなく、発行してから一定期間を経過すると利用できなくなります。証明書の有効期限とは証明書が利用できなくなる日時のことを言います。

有効期限が終了した証明書はご利用になれませんので、新 しい証明書に更新する必要があります。

証明書の有効期限が切れるとどうなりますか。

証明書の有効期限が切れると、証明書を利用してのログインができなくなります。

証明書の有効期限はどのようにしたら確認できますか。

以下の方法で確認できます。

- 1.「設定」より「インターネットオプション」を検索し、検索された「インターネット オプション」をクリックします。
- 2.[コンテンツ]タブをクリックし、[証明書]ボタンをクリックします。[証明書]の管理画面が表示されます。
- 3.[個人]タブをクリックします。
- 4.[個人]タブの一覧に表示される証明書が本人の証明書です。
- 5.一覧から有効期限を確認したい証明書をクリックし、[表示] ボタンをクリックします。証明書の情報画面が表示されます。

[全般]タブに表示されている有効期間「YYYY/MM/DD から YYYY/MM/DD」を確認します。

証明書の有効期間はどのくらいですか。

証明書を発行してから1年(366日)間です。

証明書の更新はいつからできますか。

証明書の有効期限が切れる40日前から更新ができます。

証明書の有効期限が切れてしまいましたが、更新できますか。

有効期限の切れた証明書では、証明書ログインはできません。 証明書発行アプリケーションより、証明書の再取得を行ってく ださい。 Q

有効期限が終了した証明書は自動的に削除されるのでしょうか。

ブラウザにインポートされた証明書は自動的には削除されません。有効期間内、期限切れに関わらず、証明書の有効期限の確認手順で表示できる証明書の一覧に表示されています(前ページのQ:証明書の有効期限はどのようにしたら確認できますか。を参照)。一覧の表示では、特に有効期間内の証明書と異なる点はありません(詳細表示ボタンを押すと、有効期限切れの表示がされています)。

また、有効期限切れの証明書は、証明書取得画面の「証明書一覧」に表示されません。

3.1.2 証明書の発行・更新時

Q

証明書の発行が正常に完了しましたが、ブラウザで確認したところ証明書がインストールされていません。

次の点をご確認ください。

(1)ログインユーザの確認

証明書を発行したユーザと別のユーザでログインしていませんか。OSではユーザ毎に別々に証明書を管理しています。そのため、証明書を発行したユーザでログインしないと証明書は表示されません。

(2)上記以外の場合

その他の障害で証明書が正しく追加できていない可能性があります。この場合、証明書を失効後に再発行を行う必要があります。証明書の失効は管理者権限を持つユーザ、もしくは金融機関様の運用端末より実施する必要があります。

証明書の内容を確認したい。

以下の方法で証明書の内容を確認できます。

1.「設定」より「インターネットオプション」を検索し、検索された「インターネット オプション」をクリックします。

2.[コンテンツ]タブをクリックし、[証明書]ボタンをクリックします。[証明書]の管理画面が表示されます。

3.[個人]タブをクリックします。

4.[個人]タブの一覧に表示される証明書が証明書です。複数ある場合は、確認したい証明書をダブルクリックするか、確認したい証明書を選択後「証明書の目的」にある「表示」を押してください。

証明書の更新ができません。

社内ネットワークの設定(フィルタリング等)により、認証局の URLに対する通信が正常に行われていない可能性がござい ます。

お客様の社内ネットワーク環境において、認証局のURLに対するSSL通信が可能な状態になっていることをご確認ください。

各金融機関様における認証局URLは以下の通りとなります。

https://www.cc9999.bizsol.anser.ne.jp

※"9999"部分には各金融機関様の金融機関コードをご入力 ください。

個別ドメインをご利用の金融機関様におかれましては、お申込されたURLに対するSSL通信が可能な状態になっていることをご確認ください。

なお、ID/パスワード方式をサービス提供している金融機関様におかれましては、お客様環境においてネットワークの確認に時間を要する場合、該当のお客様を一時的にID/パスワード方式に変更していただくことで、証明書認証を行わずにサービスをご利用いただくことが可能です。

Q

証明書更新の証明書が何も表示されない。

以下をご確認ください。

- ・証明書の発行が正しく完了しているか?
- •「SMARTACCESS」がインストールされていないか?
- ・「HP Sure Click」というソフトを利用していないか? 利用している場合は、証明書を失効後、再度取得が必要になります。

確認方法としましては以下のサイト内

8ページ 「HP Sure Clickの設定」をご確認ください。

http://jp.ext.hp.com/business-

solution/security/pdf/using_hp_sure_click_wp.pdf>

・パソコンのシステム日付が不正な日付(証明書有効期間外)ではないか?

証明書発行アプリケーションが起動 しない。 .NET Framework4.6.1以上が端末にインストールされているかご確認ください。

インストールされていない、または確認できない場合は4.6.1以 上をインストールしてからお試しください。

3.1.3 証明書のインポート/エクスポート

Q

証明書のエクスポートとは何ですか。

証明書のエクスポートとは、証明書の移行やバックアップを目的とし、証明書をファイルに出力することです。エクスポートには大きく分けて、以下の2種類の方法があります。

(1)証明書と一緒に秘密鍵をエクスポートする 証明書は秘密鍵と対になってエクスポートされます。証明書 のバックアップや移行には、秘密鍵を含む証明書が必要にな ります。秘密鍵を含む証明書ファイルは、インポート後、本人 の証明書として使用することができます。エクスポートしたファ イルは第三者に渡らぬよう、厳重に保管する必要があります。

(2)証明書のみエクスポートする

秘密鍵は含まず証明書(公開鍵)のみエクスポートされます。 メールを暗号化して送信してもらいたい相手に公開鍵を渡す場合などに使用します。秘密鍵を含まない証明書ファイルは、インポート後、他人(他の人)の証明書としてブラウザに保存されます。ただし、この方法では証明書を使ってのログインができなくなります。

なお、本サービスのクライアント証明書機能では、(2)証明書のみのエクスポートしか行うことができません。また、エクスポートした証明書をバックアップ等の目的で利用することは出来ません。

証明書のバックアップを取ることはできますか。

クライアント証明書を秘密鍵とセットでエクスポートを行うことが出来ないため、バックアップを取ることは出来ません。 証明書の破損などの理由により使用できなくなった場合は、 証明書を失効後に再発行を行う必要があります。証明書の失 効は、ユーザもしくは金融機関様で実施する必要があります。

秘密鍵を含んだ証明書のエクスポートをしたいのですが、エクスポートウィザードで「はい、秘密キーをエクスポートします」が選択できません。

本サービスのクライアント証明書機能では、秘密鍵を含んだ 証明書のエクスポートを行うことができません。

現在使用している証明書を他のPC で使うことはできますか。 現在使用されている証明書は他のPCで使うことはできません。

他のPCで作業を行いたい場合は、一度失効手続きを行ったうえで再取得を行っていただくか、または別ユーザを作成し、改めて証明書発行手続きを行う必要があります。証明書の失効は、ユーザ、もしくは金融機関様で実施する必要があります。

3.1.4 その他

Q

Α

OSの再インストール後、証明書が無くなりました。

ー度失効手続きを行ったうえで再取得を行ってください。証明 書の失効は、ユーザ、もしくは金融機関様で実施する必要が あります。

PCを修理に出したところ証明書が利用できなくなりました。

原因として、以下の様な点が考えられます。

- (1)OSを再インストールされている ブラウザに証明書がインストールされているのかをご確認くだ さい。
- (2)証明書が削除されている 何らかの原因により証明書が削除されている可能性があります。ブラウザに証明書がインストールされているのかをご確認ください。
- (3)証明書が破損している何らかの原因により証明書が破損している可能性があります。

なお、証明書が削除されていたり、破損している場合には、失 効後に証明書を再取得する必要があります。証明書の失効 は、ユーザ、もしくは金融機関様で実施する必要があります。

証明書のプロパティに「情報不足の ため、この証明書を検証できません」 と表示されています。 本サービスの仕様上このように表示されますが、証明書の検証はセンター側で行われていますので、動作やセキュリティに問題はありません。

3.2 エラーメッセージー覧

| エラーコード | メッセージ内容 | 対処方法 |
|------------|--|---|
| BZBE001011 | 証明書更新ボタン押下後、異常終了画面(CCHK902)が 表示される。(※1) | PC再起動後も再発するか? JavaScriptがONになっているか? 「HP SimplePass PE 2011」が インストールされていないか? ・その他問題となるアドオンが 組み込まれていないか? ・その他不正なソフトウェア(ウイルス、スパイウェア、アドウェアなど)が 組み込まれていないか? 上記を確認し、再度ログインできない場 |
| | | 合、「別紙-お問合せ情報」をご確認の上、サポートデスクへご連絡ください。 ・正しく証明書を選択しているか? ・証明書のインストールに失敗して |
| BZBE011008 | 証明書更新ボタン押下後、異常終了画面(CCHK902)が 表示される。(※1) | いないか? ・失効した証明書を選択して いないか? 上記を確認し、再度ログインできない場 |
| | | 合、「別紙-お問合せ情報」をご確認の・ 上、サポートデスクへご連絡ください。 ・AnserBizSOL証明書FAQ例 |
| G001e | 証明書のインストールに失敗しました。詳しくは本サービスのお問合せ窓口へご照会ください。[G001e] | (4.0版) ・別紙-チェックシート ・その他FAQ 上記をご参照し、解決しない場合は操作日時を添えて、サポートデスクへご連 |
| | | 絡ください。 |
| G002e | 新しいアプリケーションのダウンロードに失敗しました。詳 しくは本サービスのお問合せ窓口へご照会ください。 [G002e] | ・ネットワーク接続を確認する ・ダウンロード先として別の場所を 指定して再度ダウンロードを行う |
| G003e | バージョン情報の取得に失敗しました。詳しくは本サービス のお問合せ窓口へご照会ください。[G003e] | 当該PCのネットワーク設定及びファイ アウォール設定をご確認の上、アプリケ ーションからのネットワーク通信が可能 であることをご確認ください。 |

| エラーコード | メッセージ内容 | 対処方法 |
|--------|---|---|
| G004e | 本アプリケーションではお取り扱いできません。お手数ですがブラウザをご利用ください。[G004e] | ログファイル(※2)を添えて、サポート デスクへご連絡ください。 |
| G005e | ただいまお取り扱いできません。詳しくは本サービスのお 問合せ窓口へご照会ください。[G005e] | ログファイル(※2)を添えて、サポート デスクへご連絡ください |
| G006e | 入力内容に誤りがあります。[G006e] | 入力文字の長さをご確認の上、再度、 操作を実施してください。 |
| G007i | 制しいアプリケーションのダウンロードが完了しました。アプリケーションをインストールして再度実行してください。 | アプリケーションを終了し、ダウンロード されたインストーラを起動して、バージョ ンアップを実施してください。 |
| G008e | ただいま受付が混雑しております。しばらく時間をおいてからご利用ください。[G008e] | 当該PCのネットワーク接続を確認してく ださい。 |
| G009e | 入力内容に誤りがあります。ご確認の上、再度入力してく ださい。[G009e] | プロキシサーバのIDおよびパスワード を確認の上、再度認証を行ってください。 |
| G010e | 追加認証の回答が登録されていません。 ブラウザからログインして登録してください。 | (AnserBizSOL)へログインし、追加 認証回答登録画面より、初期登録を行 ってください。 |
| G011e | 利用者登録コードが認証されていません。 ブラウザからログインして認証してください。 | (AnserBizSOL)へログインし、利用 者登録コード認証画面で認証を行って ください。 |
| G012e | トランザクション認証の利用開始登録がされていません。 ブラウザからログインして登録してください。 | (AnserBizSOL)へログインし、トランザクション認証利用開始登録画面で、トークンの利用開始登録を行ってください。 |
| G013e | ワンタイムパスワードの利用開始登録がされていません。 ブラウザからログインして登録してください。 | (AnserBizSOL)ヘログインし、ワンタ イムパスワード利用開始登録(ハードウェアトークン)画面にて、トークンの利用 開始登録を行ってください。 |
| G014e | | (AnserBizSOL)へログインし、ワンタ イムパスワードトークン発行画面にて、 トークンの利用初期登録を行ってくださ い。 |
| G015e | トランザクション認証の利用開始登録がされていません。 ブラウザからログインして登録してください。 | (AnserBizSOL)へログインし、トランザクション認証利用開始登録選択画面にて、トークンの利用開始登録を行ってください。 |
| G020e | いたします。ブラウザからログインして回答してください。 | (AnserBizSOL)へログインし、強制 お知らせ画面へ遷移するので、回答を 行ってください。金融機関確認後に操 作できるようになります。 |
| G021e | アプリケーションのインストールに失敗しました。詳しくは本 サービスのお問合せ窓口へご照会ください。[G021e] | 手動でインストーラをダウンロードし、再 度インストールを実行してください。 |

^{※1} エラーメッセージは表示されない可能性があります。

64bitOSの場合

C:¥Program Files (x86)¥【金融機関コード】¥ApplicationLog.log

32bitOSの場合

C:¥Program Files¥【金融機関コード】¥ApplicationLog.log

^{※2} ログファイルの格納場所は下記となります。